Crésus Lohnbuchhaltung

© 2026 - EPSITEC

19 - Erweiterte Funktionen

19.2 - Der Vorlageneditor

19.2.1 - Druckmodus der Vorlagen

© 2026 - EPSITEC

19 - Erweiterte Funktionen

Crésus Lohnbuchhaltung ermöglicht es dem Benutzer, selbst gewisse erweiterte Funktionen durchzuführen (insbesondere das Bearbeiten komplexer Berechnungen oder das Erstellen neuer *Präsentationen*).

Die Angaben in den folgenden Kapiteln (zum Beispiel die Funktionen des Rechnungseditors) sind nicht erschöpfend und dienen vor allem als Unterstützung für erfahrene Benutzer.

© 2026 - EPSITEC

19.2 - Der Vorlageneditor

Im Verwaltermodus ist es möglich, Vorlagen für Dokumente zu ändern oder neu zu erstellen (im Hinblick auf deren Speicherung, Ausdruck, Versand per E-Mail usw.).

Verwenden Sie den Befehl *Fenster* > *Liste der Vorlagen* oder klicken Sie auf das

Symbol um den Dialog für die Auswahl der Vorlagen zu öffnen:

Sie finden hier dieselben Vorlagen (*Persönlich*, *Swissdec*, *Vorlagen*) wieder, wie sie auch im Druckdialog angeboten werden.

Die Vorlagen *Swissdec* und *Vorlagen* können weder geändert noch gelöscht werden. Sie können jedoch eine *Vorlagen*-Vorlage duplizieren, um eine Kopie davon zu erstellen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.

Um eine neue Vorlage zu erstellen, empfehlen wir Ihnen, die Funktion *Duplizieren* zu verwenden, anstatt von einer leeren Vorlage auszugehen (Schaltfläche *Erstellen*).

Zeichnen der Vorlagen

Sobald Ihre neue Vorlage erstellt (entweder durch Duplizieren oder durch Neuerstellung) und umbenannt wurde, öffnet die Schaltfläche *Zeichnen* den Vorlageneditor, mit dem Sie die Vorlage nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.

- Klicken Sie auf den Bleistift um in den Zeichenmodus zu wechseln (oder verwenden Sie den Befehl *Bearbeiten* > *Zeichnen der Vorlage*).

Je nach den Eigenschaften Ihres Computers kann es vorkommen, dass der Editor verkleinert angezeigt wird, was die Bedienung erschwert. In diesem Fall müssen Sie die Bildschirmauflösung manuell verringern (über Ihre Systemeinstellungen) und anschliessend Ihr Modul Löhne schliessen und wieder öffnen.

- Um den Zeichenmodus zu verlassen und die an der Vorlage vorgenommenen Änderungen zu speichern, klicken Sie auf das Symbol

  bestätigen

© 2026 - EPSITEC

oben rechts in der Symbolleiste (F12).

- Um den Zeichenmodus zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf das Symbol *abbrechen* in der Symbolleiste (Esc).

- Das Symbol *Raster* zeigt ein Raster an oder blendet es aus. Dieses kann magnetisch sein, um die Positionierung von Elementen, Texten und Grafiken zu erleichtern.

- Das Symbol legt den Rasterabstand unabhängig in X und Y fest.

    - *Einheiten in Millimetern*: Wenn diese Option gewählt ist, werden die Abmessungen in Millimetern (und Viertelmillimetern) angegeben. Andernfalls werden die Abmessungen in Punkten angegeben.
    - *Magnetisches Raster*: Verwenden Sie diese Option, um das Raster zu aktivieren. Das Zeichnen der Elemente erfolgt dann zwingend ausgerichtet am sichtbaren Raster.

- Eine schwebende Palette mit 15 Symbolen ermöglicht die Auswahl der zu verwendenden Funktion. Um das Werkzeug zu wechseln, klicken Sie auf das entsprechende Symbol:

© 2026 - EPSITEC

Die Werkzeugpalette

- Mit dem Werkzeug können Sie bereits in der Vorlage vorhandene Elemente auswählen, ändern, verschieben oder löschen.
- Wählen Sie die gewünschten Eigenschaften mit dem Werkzeug , zeichnen Sie dann das Rechteck, in das der Text eingegossen werden soll, und geben Sie schliesslich den Text ein.
- Rechteck: Wählen Sie die gewünschten Eigenschaften und ziehen Sie dann das Rechteck auf .
- Besonderes Rechteck (mit Text im oberen Teil): Wählen Sie die Eigenschaften und zeichnen Sie das Rechteck , geben Sie dann den Text der Kopfzeile ein.
- Linie: Mit dem Werkzeug können Sie horizontale oder vertikale Linien ziehen.
- Bild: Mit dem Werkzeug können Sie Ihrer Vorlage ein Logo hinzufügen. Die Zeichnung muss in Form einer Bitmap-Datei (*.bmp) vorliegen. Zeichnen Sie mit der Maus das Rechteck, in dem das Bild angezeigt werden soll. Geben Sie anschliessend den Dateinamen ein oder verwenden Sie das Suchsymbol .
- Alphanumerisches Feld: Mit dem Werkzeug können Sie ein Feld vom Typ alphanumerisch einfügen. Es handelt sich zum Beispiel um den Namen des Arbeitnehmers, seine Sozialversicherungsnummer, seine Adresse oder die Adresse des Unternehmens usw.
- Das Werkzeug Ja/Nein: Dieses Werkzeug betrifft die *Determinanten* und Daten vom Typ *Kontrollkästchen*.
- Mit dem Datumswerkzeug können Sie ein Datum eingeben, zum Beispiel: *@Donnée:Date d'entrée de l'employé*.
- Die Felder *Determinanten* sind mit den Zulagen und Abzügen verknüpft.
- Die monetären Felder

© 2026 - EPSITEC

sind mit allen Beträgen verknüpft, aus denen sich die Löhne zusammensetzen (Zulagen, Abzüge, Grundlagen).

- Die Felder *Koeffizienten* sind mit den Zulagen und Abzügen verknüpft.
- Mit dem Berechnungswerkzeug können Sie einen beliebigen Ausdruck, einen Text oder ein Datum einfügen.
- Bedingte Zeile: Mit dem Werkzeug können Sie einen Bereich beim Drucken ausblenden, wenn:
    - der Betrag des in der Dropdown-Liste gewählten Feldes null ist;
    - die zugehörige Berechnung ein Ergebnis von null ergibt;
    - die Zeile die gesamte Seitenbreite verdeckt.
- Wenn die mit der bedingten Zeile verknüpfte Komprimierungsoption aktiviert ist, wird der Bereich aus dem Dokument entfernt und die folgenden Zeilen rücken nach oben, andernfalls bleibt der Bereich leer, nimmt aber dieselbe Höhe ein, wie wenn er gedruckt würde.

Die Eigenschaften

- Die verschiedenen Elemente jeder Vorlage können mit Hilfe der Symbole in der Symbolleiste konfiguriert werden:
- Ausrichtungssymbole:
- Schriftart:
- Linienstärke:
- Linien- und Füllfarbe:
- Umrahmung der Felder:
- Format der Bruchzahlen:

© 2026 - EPSITEC

- Datumsformat:
- Auswahl der zu kumulierenden Perioden (für vierteljährliche oder jährliche Zusammenfassungen):
- Auswahl der zu kumulierenden Arbeitnehmer:
- Filter (nur für monetäre Felder verfügbar):

Bearbeitungsfunktionen

- Wenn ein oder mehrere Objekte ausgewählt sind, wird eine zweite schwebende Symbolpalette angezeigt:
- Löschen der ausgewählten Objekte:
- Ausrichten der ausgewählten Objekte am magnetischen Raster:
- Ausrichten der ausgewählten Objekte links, rechts, oben, unten:
- Anpassen der Grösse der ausgewählten Objekte an das Referenzobjekt:
- Verschieben der ausgewählten Objekte: 

© 2026 - EPSITEC

19.2.1 - Druckmodus der Vorlagen

Im Dialog *Auswahl der Vorlage* (**Verwaltermodus** > *Fenster* > *Liste der Vorlagen*) ermöglicht Ihnen die Schaltfläche *Druckmodus*, die Druckparameter für die ausgewählte Vorlage festzulegen:

© 2026 - EPSITEC