



Crésus Lohnbuchhaltung

10.6 - Die mit Crésus Lohnbuchhaltung verknüpfte Buchhaltung wechseln

10.6 - Die mit Crésus Lohnbuchhaltung verknüpfte Buchhaltung wechseln

Wenn Sie die mit Ihrer Lohndatei verknüpfte Crésus Finanzbuchhaltung-Datei wechseln möchten, gibt es zwei Vorgehensweisen (je nachdem, ob Sie mit oder ohne Crésus Synchro arbeiten).

Buchhaltung mit Crésus Synchro wechseln

Wenn Ihre Buchhaltungs- und Lohndatei demselben Synchro-Mandat zugeordnet sind, wechseln Sie die Buchhaltung wie folgt:

- lösen Sie die Lohndatei vom Synchro-Mandat, das mit Ihrer aktuellen Buchhaltung verknüpft ist (*Datei > Crésus Synchro > Vom Mandat lösen*);
- erstellen Sie ein neues Synchro-Mandat ausgehend von Ihrer neuen Buchhaltung (*Datei > Crésus Synchro > An Mandat anhängen > usw.*);
- hängen Sie Ihre Lohndatei an dieses neue Mandat an (aus der betreffenden Datei heraus: *Datei > Crésus Synchro > An Mandat anhängen > usw.*).

Buchhaltung von Crésus Lohnbuchhaltung aus ohne Crésus Synchro wechseln

Wenn Ihre Lohndatei keinem Synchro-Mandat zugeordnet ist und Sie die Ziel-Buchhaltung wechseln möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die betreffende Lohndatei befindet (*Datei > Eigenschaften > Ordner öffnen*);
- Blenden Sie in Ihrem Datei-Explorer vorübergehend die ausgeblendeten Elemente und die Dateinamenerweiterungen ein;
- Löschen Sie alle **.ecs**-Dateien mit demselben Namen wie die betreffende Lohndatei;
- Bei der nächsten Verbuchung aus Ihrer Lohndatei fragt Sie Crésus nach der neuen Ziel-Buchhaltungsdatei (wie bei einer ersten Verbuchung):