



Crésus Banking

9999 - Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

9999 - Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Sobald der bLink-Kanal zu Ihrem Bankkonto hinzugefügt wurde, müssen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) einrichten, bevor Sie die verschiedenen Dateiübermittlungen automatisieren können.

Dazu wird eine Smartphone-App eingesetzt, die Zufallscodes generiert. Folgende Apps können Sie u. a. dazu verwenden:

für **Android**:

- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator
- Authy
- Aegis Authenticator

für **iPhone**:

- Google Authenticator
- Ente Auth

Im Handbuch wird zur Veranschaulichung die App Google Authenticator verwendet.

Achten Sie darauf, eine **kostenlose App** zu installieren: Einige Apps sind kostenpflichtig und erscheinen möglicherweise zuoberst in der vom *Store* vorgeschlagenen Liste.

Bei der ersten Dateiübermittlung (und sofern Sie den bLink-Kanal für die Dateiübermittlung ausgewählt haben): §8.5 Activer le transfert de fichiers via le canal de communication) Crésus sendet automatisch einen Code an Ihre E-Mail-Adresse und leitet Sie zur Seite für die Zwei-Faktor-Authentifizierung weiter, auf der dieser Code eingegeben werden muss:

Authentification à deux facteurs (2FA)

Afin d'activer l'authentification à deux facteurs, nous vous avons envoyé un code de validation par email à l'adresse **rosselet+comm@cresus.ch**.

Code de validation

[Renvoyer l'e-mail](#)

CONTINUER

ANNULER

Klicken Sie auf *Weiter* und scannen Sie anschliessend den angezeigten **QR-Code** mit der heruntergeladenen App:

Authentification à deux facteurs (2FA)

Veuillez suivre les deux étapes suivantes

1. Téléchargez une application d'authentification compatible OTP sur votre appareil mobile, telle que FreeOTP Authenticator, Google Authenticator ou Microsoft Authenticator.
2. Scannez le code QR ci-dessous.



[Je ne parviens pas à scanner le QR code](#)

CONTINUER

ANNULER

Geben Sie schliesslich den von der App generierten sechsstelligen Code ein:

Validation

Veuillez saisir le **code à 6 chiffres** indiqué sur votre application



Code d'authentification



Nun ist der bLink-Kanal aktiviert.

Dieser Schritt muss nur einmal durchgeführt werden.