




# Crésus Salaires

## 24.1 - Configuration du mail sortant

## 24.1 - Configuration du mail sortant

Il faut configurer les paramètres sous *Entreprise > Identité > Envoi par mail*



The screenshot shows a software window titled 'Identité d'entreprise' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is the word 'Edition'. There are five tabs: 'Identité', 'Mandataire', 'Envoi par mail' (which is selected), 'Banques', and 'Numéros de l'entreprise'. The 'Envoi par mail' tab contains a table of configuration fields. Each field has a label on the left and a text input field on the right. The input fields contain the following values: 'cours@cesus.ch', 'Pierre CRESUS', '0848 27 37 89', 'cours@cesus.ch', 'smtp.gmail.com', '587', 'nouvo.cesus@gmail.com', and an empty field. A 'Tester...' button is located to the right of the SMTP server field. At the bottom right of the window are three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Aide'.

	E. Valeur
Email de l'entreprise.....	* cours@cesus.ch
Personne de contact.....	Pierre CRESUS
Téléphone de la personne de contact.....	0848 27 37 89
Email de la personne de contact.....	cours@cesus.ch
Serveur SMTP pour envoi de mail.....	* smtp.gmail.com <span>Tester...</span>
Numéro du port.....	* 587
Nom d'utilisateur pour le serveur SMTP.....	* nouvo.cesus@gmail.com
Email pour copie carbone (BCC).....	

*Adresse mail de l'entreprise* : adresse e-mail de l'émetteur du message, en général la personne responsable de l'établissement des salaires.

Si le collaborateur répond à votre message, c'est à cette adresse que vous allez recevoir la réponse.

*Serveur SMTP pour envoi de mail* : serveur de courrier sortant.

En cas de doute, utilisez le même serveur sortant que votre logiciel de messagerie, par exemple *smtpauths.bluewin.ch*.

Le bouton *Tester..* permet d'ouvrir un dialogue permettant de faire des essais d'envoi de mails (voir paragraphe suivant).

*Numéro du port* : numéro du port utilisé pour la communication avec le serveur de courrier sortant.

Pour les clients Bluewin, il faut en général spécifier le port 587.

Si rien n'est spécifié, Cresus utilise le port 25.

*Nom d'utilisateur pour le serveur SMTP* : si votre serveur nécessite une authentification, saisir ici le login d'utilisateur. C'est en général votre adresse e-mail principale.

Dans ce cas, le mot de passe vous sera demandé lors de l'envoi des mails.

*Adresse e-mail pour copie carbone (BCC)* : peut rester vide.

Vous pouvez mettre votre adresse ou l'adresse de l'un de vos collaborateurs pour recevoir une copie de l'envoi; l'envoi se fait en copie carbone invisible et n'apparaît pas dans l'en-tête du mail.

Ceci permet de garder une copie des mails envoyés, car ceux-ci ne se trouveront pas dans votre boîte « Courrier envoyé ».

#### **Paramètres supplémentaires**

Le protocole d'envoi utilise un mode automatique.

Certains fournisseurs de messagerie exigent une méthode d'authentification ou de connexion particulières. Il est possible d'ajouter des paramètres derrière le numéro de port pour forcer le mode voulu.

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur pour obtenir des indications précises.

Les méthodes d'authentification supportées sont

AUTH:AUTO

AUTH:NONE

AUTH:CRAM\_MD5

AUTH:LOGIN

AUTH:PLAIN

AUTH:NTLM

AUTH:XOAUTH2

Le mode par défaut est AUTO

Les méthodes de connexion supportées sont

CONN:AUTO


CONN:PLAINTEXT

CONN:SSL\_TLS

CONN:STARTTLS

Le mode par défaut est AUTO

Dans cet exemple, on force la méthode d'authentification LOGIN



The screenshot shows a configuration window titled 'Identité d'entreprise' with a sub-header 'Edition'. It has several tabs: 'Identité', 'Mandataire', 'Envoi par mail', 'Banques', and 'Numéros de l'entreprise'. The 'Envoi par mail' tab is active. The window contains several input fields with labels and values:

Label	Value
E. Valeur	
Email de l'entreprise.....	* cours@cresus.ch
Personne de contact.....	Pierre CRESUS
Téléphone de la personne de contact.....	0848 27 37 89
Email de la personne de contact.....	cours@cresus.ch
Serveur SMTP pour envoi de mail	* smtp.gmail.com [Tester...]
Numéro du port.....	* 587 AUTH:LOGIN
Nom d'utilisateur pour le serveur SMTP.....	* nouvel.cresus@gmail.com

Certains serveurs SMTP limitent le nombre d'envoi dans le temps. Parfois cela bloque après un certain nombre d'envois et il faut attendre un certain temps avant de pouvoir reprendre. Le mécanisme peut séparer tous les mails à envoyer en plusieurs lots et inclure un délai d'attente entre les lots.

LIMITE:n détermine nombre maximal de mails par lot

WAIT:n définit le délai d'attente séparant l'envoi des lots

Le mode par défaut envoie tous les mails à la suite, sans lots et sans attente

Dans cet exemple, l'envoi des mails se fera par lots de 12 avec une attente de 15.5 secondes entre 2 lots

Identité d'entreprise

Edition

Identité Mandataire Envoi par mail Banques Numéros de l'entreprise

E. Valeur

Email de l'entreprise.....	* cours@cresus.ch
Personne de contact.....	Pierre CRESUS
Téléphone de la personne de contact.....	0848 27 37 89
Email de la personne de contact.....	cours@cresus.ch
Serveur SMTP pour envoi de mail.....	* smtp.gmail.com <input type="button" value="Tester.."/>
Numéro du port.....	* 587 LIMITE:12 WAIT:15.5
Nom d'utilisateur pour le serveur SMTP.....	* nouvo.cresus@gmail.com
Email pour copie carbone (BCC).....	