




Cresus Cloud

12.3 - Définir les paramètres d'impression par défaut (macOS)


12.3 - Définir les paramètres d'impression par défaut (macOS)

Si vous imprimez des documents depuis votre session Cresus Cloud, il arrive que ces impressions se fassent en recto-verso. Selon l'imprimante utilisée et les pilotes d'imprimante installés, il se peut que vous ne puissiez pas modifier ce réglage depuis le dialogue d'impression :




Vous devez alors changer les paramètres par défaut de votre imprimante via le système modulaire d'impression numérique présent sur votre système d'exploitation. Ce système s'appelle CUPS (*Common Unix Printing System*). Les manipulations suivantes doivent s'effectuer depuis votre poste de travail local.


- Ouvrez un **Terminal** depuis les utilitaires :



- Pour activer l'interface web du service CUPS, saisissez la commande suivante : **cupsctl WebInterface=yes**
- Validez avec
- Ouvrez votre navigateur web et accédez à l'url <http://localhost:631/printers/>
- Là, vous trouvez la liste de vos imprimantes installées. Cliquez sur celle que vous souhaitez utiliser pour l'impression depuis votre session Crésus Cloud :



- Choisissez de définir les *options par défaut* (**Set default Options**) :



Canon_iR_ADV_C5250

Canon_iR_ADV_C5250 (Idle, Accepting Jobs, Not Share)

Maintenance Administration Modify Printer
 Description: Delete Printer
 Location: Set Default Options **Canon_C5255 (color)**
 Driver: Set As Server Default
 Connection: Set Allowed Users
 Defaults: e media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided

Jobs

Search in Canon_iR_ADV_C5250:

Jobs listed in print order; held jobs appear first.

- Plusieurs onglets sont alors disponibles. Vous trouverez généralement le réglage lié au recto-verso sous l'onglet *Finition (Finishing)*
- Vous pouvez également trouver le paramètre de gestion des couleurs sous l'onglet *Qualité (Quality)*
- Une fois vos réglages définis, vous devez enregistrer ceux-ci à l'aide du bouton de validation en bas de page :

Set Default Options for Canon_iR_ADV_C5250

Options Installed Features
General Banners
Finishing Policies
Paper Source
Quality
Special

style d'impression : [Impression recto ▼]

Ouverture : [Reliure gauche ▼]

Plier uniquement: Désactivé Activé

Piqûre à cheval: Désactivé Activé

Emplacement de la reliure : [Bord long (gauche) ▼]

Agrafer: [Activé ▼]

Position : [En haut, à gauche (une agrafe) ▼]

Sortie papier : [Auto ▼]

Perforation : [Désactivé ▼]

Décalage: [Décalage ▼]

Faire pivoter les données d'impression de 180 degrés: Désactivé Activé

Utiliser la fonction d'impression sécurisée du périphérique: Désactivé Activé

Numérotation des copies: Désactivé Activé

Lissage de gradation : [Désactivé ▼]

Processus spécial de ligne fine : [Désactivé ▼]


Décaler la position de début de l'impression: Désactivé Activé

Utiliser la correction de déplacement: Désactivé Activé

Méthode de correction du déplacement: [Appliquer les paramètres du périphérique ▼]

Set Default Options

- Il vous est alors demandé de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur de votre ordinateur :



Les impressions envoyées depuis votre session Cresus Cloud utiliseront désormais les paramètres que vous avez définis.