



Cresus Lohnbuchhaltung

19.5.3 - Registerkarte UVG

19.5.3 - Registerkarte UVG

Swissdec-Nummer – die Suva

Die Swissdec-Nummer der Suva lautet S999. Wenn Sie einen Versicherer mit dieser Nummer hinzufügen, brauchen Sie Namen und Adresse nicht einzugeben, weil Swissdec die Suva besonders behandelt.

Code und Kategorie

Die Unfallversicherung umfasst einen Anteil für die Berufsunfallversicherung (BUV), der immer vom Arbeitgeber übernommen wird, und einen nicht beruflichen Anteil (NBUV), der in der Regel zulasten des/der Angestellten geht, der aber auch vom Arbeitgeber bezahlt werden kann. Arbeitet der/die Angestellte weniger als 8 Stunden pro Woche, wird kein NBUV-Abzug vorgenommen. In einzelnen Fällen wird der Unfallversicherungsbeitrag gar nicht vom Lohn des/der Angestellten abgezogen.

Bei der Erstellung einer neuen Personengruppe bei einer Unfallversicherung werden automatisch die folgenden vier Kategorien erstellt:

- 0: nicht BUV-versichert
- 1: BUV- und NBUV-versichert, mit NBUV-Abzug
- 2: BUV- und NBUV-versichert, ohne NBUV-Abzug
- 3: Nur BUV-versichert, deshalb kein NBUV-Abzug

Sätze

Die Beitragssätze werden festgelegt, wenn der Code 1 gewählt wurde.

Übernimmt der Arbeitgeber den NBUV-Anteil, ist der Satz des NBUV-Anteils nicht beim Arbeitgebersatz, sondern beim Arbeitnehmersatz zu erfassen. Bei der Wahl des UVG-Codes in den Daten des/der Angestellten ist der Code 2 auszuwählen, z. B. A2.

Es kommt auch vor, dass der NBUV-Anteil teilweise vom Arbeitgeber getragen wird. Dann wird der Gesamtsatz auf den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberanteil aufgeteilt. In diesem Beispiel beträgt die UVGZ-Prämie 1,15 %, wovon 0,65 % zulasten des/der Angestellten gehen und 0,5 % zulasten des Arbeitgebers:

Code:	<input type="text" value="A"/> <input type="text" value="*"/>
Personengruppe:	<input type="text" value="Standard"/>
Pflichtig ab:	<input type="text" value="0.00"/> <input type="radio"/> Monatsbeträge
bis maximal:	<input type="text" value="148'200.00"/> <input checked="" type="radio"/> Jahresbeträge
	Arbeitnehmer NBUV-Satz (%) <input type="text" value="0.638"/>
	Arbeitnehmer BUV-Satz (%) <input type="text" value="0.65"/>
	Arbeitgeber NBUV-Satz (%): <input type="text" value="0.5"/>

Löschen Annuler