

Crésus Cloud



Crésus Cloud



12 - Informations complémentaires

12.1 - Adapter l'utilisation des écrans ainsi que le redimensionnement automatique sous Windows

12.2 - Enregistrer votre nom d'utilisateur et un mot de passe sur Windows App (macOS)

- 12.3 Définir les paramètres d'impression par défaut (macOS)
- 12.4 Changement de mot de passe
- 12.5 Utiliser sa propre licence Microsoft 365 avec Crésus Cloud
- 12.6 Accès par la fiduciaire aux fichiers d'un client



12 - Informations complémentaires



12.1 - Adapter l'utilisation des écrans ainsi que le redimensionnement automatique sous Windows

Il peut être utile, si vous utilisez plusieurs moniteurs, que la fenêtre de votre session Cloud n'occupe pas tous les écrans. Pour modifier ce paramètre, procédez comme suit :

- 1. Faites un clic droit sur le fichier RDP et ouvrez votre fichier avec un bloc-note
- 2. Remplacez la ligne use multimon:i:1 par use multimon:i:0
- 3. Enregistrez le fichier

Vous pouvez également décider que, lors du redimensionnement de votre fenêtre sur votre session, le contenu de celle-ci soit automatiquement adapté. Pour ce faire :

- 1. Faites un clic droit sur le fichier RDP et ouvrez votre fichier avec un bloc-note
- 2. Ajoutez la ligne *smart sizing:i:1*
- 3. Enregistrez le fichier



12.2 - Enregistrer votre nom d'utilisateur et un mot de passe sur Windows App (macOS)

Pour que l'application Windows App se souvienne de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe, procédez comme suit :

• Accédez aux paramètres de la connexion RDP associée à Crésus Cloud :



• Sous l'onglet *General*, vous pouvez ajouter un compte utilisateur (*Add User Account*) :



		Microsoft Remote Desktop	
	··· + ·	PCs Workspaces	Q Search
	Edit PC		
	PC name:	Crésus_Cloud	
	User account	✓ Ask when required	
	General	Add User Account	Folders
	General	Display Devices a Addio	olders
No user	Friendly name:	Crésus Cloud	
	Group:	Saved PCs	0
	Gateway:	rds.komodo.ch	•
		Bypass for local addresses	
		Reconnect if the connection is	dropped
		Connect to an admin session	
		Swap mouse buttons	
1 PC			
		Canc	el Save

• Vous pouvez alors saisir votre nom d'utilisateur et, si vous le souhaitez, un mot de passe :

0	Microsoft Remote Desktop
	⊕ + + PCs Workspaces Q Search
Γ	Edit PC PC name: Crésus Cloud Add a User Account
	Username: c12345.Jeadup
Crésus	Password:
No user	Show password
	Friendly name: Optional
	Cancel
1PC	 Reconnect if the connection is dropped Connect to an admin session Swap mouse buttons
	Cancel Save



12.3 - Définir les paramètres d'impression par défaut (macOS)

Si vous imprimez des documents depuis votre session Crésus Cloud, il arrive que ces impressions se fassent en recto-verso. Selon l'imprimante utilisée et les pilotes d'imprimante installés, il se peut que vous ne puissiez pas modifier ce réglage depuis le dialogue d'impression :

Orientation:			
A Portrait	~		
Ordre des pages:			
Première à dernière	~		
Format de page		=	
Pages par feuille 1	~		
Traçage des bordures			
		_	
		Av	ancé

Vous devez alors changer les paramètres par défaut de votre imprimante via le système modulaire d'impression numérique présent sur votre système d'exploitation. Ce système s'appelle CUPS (*Common Unix Printing System*). Les manipulations suivantes doivent s'effectuer depuis votre poste de travail local.

• Ouvrez un Terminal depuis les utilitaires :





- Pour activer l'interface web du service CUPS, saisissez la commande suivante : cupsctl WebInterface=yes
- Validez avec Enter
- Ouvrez votre navigateur web et accédez à l'url http://localhost:631/printers/
- Là, vous trouvez la liste de vos imprimantes installées. Cliquez sur celle que vous souhaitez utiliser pour l'impression depuis votre session Crésus Cloud :

• • • • • • Printers - CUPS 2.3.4 × +			
\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost:631/printers	1	🖈 🛃 New Chrome a	available 🚦
CUPS.org Home Administration	Classes Help Jobs Printers		
Printers Search in Printers: Search Clear Showing 4 of 4 printers.			
Queue Name	Description Location	Make and Model	Status
Canon_iR_ADV_C5250	Canon iR-ADV C5250	Canon iR-ADV C5250/5255	Idle
HP_Color_LaserJet_Pro_MFP_4302	HP Color LaserJet Pro MFP 4302	HP Color LaserJet Pro MFP 4302-AirPrint	Idle
Imprimante_du_bureau	Imprimante du bureau	Generic PostScript Printer	Idle
PDFwriter	PDFwriter	Generic PostScript Printer	Idle

• Choisissez de définir les options par défaut (Set default Options) :



• • • Canon_iR_ADV_C5250 - CUP × +				
$\leftarrow \rightarrow \mathbb{C}$ (i) localhost:631/printers/Canon_iR_ADV_C5250				
CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers				
Canon_iR_ADV_C5250 Canon iR ADV C5250 (Idle, Accepting Jobs, Not Share				
Maintenance Administration Description: Location: Driver: Connection: i Defaults: j Defaults: j Maintenance Administration Modify Printer Delete Printer Set Default Options Set As Server Default Defaults: j Defaults: j				
Search in Canon_iR_ADV_C5250: Search				
Show Completed Jobs Show All Jobs Jobs listed in print order; held jobs appear first.				

- Plusieurs onglets sont alors disponibles. Vous trouverez généralement le réglage lié au recto-verso sous l'onglet *Finition* (**Finishing**)
- Vous pouvez également trouver le paramètre de gestion des couleurs sous l'onglet *Qualité* (**Quality**)
- Une fois vos réglages définis, vous devez enregistrer ceux-ci à l'aide du bouton de validation en bas de page :



Set Default Option Options Installed Features Banner	ons for Ca General s Policie	non_iR_AD Finishing	V_C5250 Paper Source	Quality	Special
	Style	e a impression : Imp	ression recto		
		Ouverture : Rel	iure gauche V		
	Pl	ier uniquement: 🖂	Désactivé 🔍 Activé		
		Piqûre à cheval: OI	Désactivé 🔍 Activé		
	Emplaceme	nt de la reliure : Bor	d long (gauche) ~		
	-	Agrafer : Act	ivé v		
		Position : En	haut, à gauche (une agrafe) ∨		
		Sortie papier : Aut	0 ~		
	Perforation : Désactivé				
Faire pivoter les donn	ées d'impression	de 180 degrés: 🛛	Désactivé Activé		
Utiliser la fonction d'impression sécurisée du périphérique: 🔾 Désactivé 🖲 Activé					
Numérotation des copies: Odésactivé Activé					
Lissage de gradation : Désactivé 🗸					
Processus spécial de ligne fine : Désactivé v					
Décaler la position de début de l'impression: Obésactivé Octivé					
Utiliser la correction de déplacement: Désactivé Activé					
Méthode de correction du déplacement: Appliquer les paramètres du périphérique 🗸					
		Set Default Op	tions		

• Il vous est alors demandé de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur de votre ordinateur :

● ● ● 📀 localhost:631/admin × +	
$m{\epsilon} ightarrow m{C}$ () localhost:631/admin	
	Sign in http://localhost:631 Username Password
	Cancel Sign In

Les impressions envoyées depuis votre session Crésus Cloud utiliseront désormais les paramètres que vous avez définis.



12.4 - Changement de mot de passe

Si vous n'avez pas changé votre mot de passe lors de votre première connexion au Cloud (comme proposé) ou si vous souhaitez le modifier à nouveau, veuillez vous référer aux <u>instructions sur le site de notre partenaire</u>.



12.5 - Utiliser sa propre licence Microsoft 365 avec Crésus Cloud

Nous proposons l'hébergement Crésus Cloud avec en option une licence Microsoft 365.

Si vous possédez déjà une licence de Microsoft 365, vous pouvez aussi demander à notre administration de l'activer sans frais supplémentaire dans votre environnement Crésus Cloud. Merci de nous communiquer la liste des utilisateurs pour lesquels vous souhaitez procéder à l'activation (au format c12345.xxxyy).

Votre licence Microsoft 365 doit faire partie d'une des versions suivantes :

- Office 365 E3
- Office 365 E5
- Microsoft 365 Business Premium (seule version Business supportée)

Note : Actuellement, seules ces trois versions incluent la prise en charge de l'activation d'ordinateurs partagés, mais cette liste est susceptible de changer en fonction des modifications qu'apportera Microsoft à ses différentes offres.

Une fois que vous aurez accès à Microsoft 365 depuis Crésus Cloud, vous pourrez activer la licence au moyen de votre login Microsoft. La marche à suivre se trouve ici : <u>Microsoft.com : activation d'Office</u>



12.6 - Accès par la fiduciaire aux fichiers d'un client

Cet accès n'est possible que si **Silicom** a préalablement configuré le lien entre la fiduciaire et son client dans l'environnement Crésus Cloud.

Pour cela, le client doit en faire la demande à <u>cette adresse</u> en transmettant son identifiant cloud ainsi que celui de la fiduciaire.